

Kiehl-Wax-Ex

Wachsentferner

- ▶ Enthält ausschließlich entaromatisierte, geruchsarme Lösungsmittel
- ▶ Verhindert das Aufquellen wasserempfindlicher Böden
- ▶ Produkt ist nicht wassermischbar
- ▶ Produkt nicht in das Abwasser gelangen lassen



Anwendungsbereich

Zur Entfernung von Lösungsmittelwachs, Teer, Öl, Bitumen und Absatzstrichen. Nur auf lösungsmittelbeständigen Untergründen anwenden, wie z. B. Holz, Kork und Tonziegel (Cotto).

Anwendung


Die Boden- und Produkttemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen. Räume während und nach der Verarbeitung gut durchlüften.

Wachsentfernung:

Produkt unverdünnt auf ca. 5 m² Bodenfläche verteilen. Fläche von Hand oder mit einer Einscheibenmaschine bearbeiten. Den gelösten Schmutz mit Putzwolle oder anderen saugfähigen Materialien aufnehmen. Nicht mit Wassersauger aufsaugen. Danach die nächsten 5m² Bodenfläche in gleicher Weise bearbeiten. Verbrauch: 150,0–200,0 ml/m².

Spray-Cleanern (Entfernung von Absatzstrichen):

Produkt unverdünnt mit einer Einscheibenmaschine verarbeiten.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Nicht rauchen!

Produktzusammensetzung

Wasserunlösliche Lösungsmittel.

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS08, Gefahr. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)